

● sys モジュール述語

sysモジュールはシステムに組み込まれた標準のライブラリモジュールの集合です。
呼び出すときには、"`::sys`"に続けて記述します。

`::sys <args 変数>`

変数に、デカルト言語を起動したときの引数を設定します。

`::sys <basename 変数 パス>`

パスからファイル名の部分を抜き出して変数に設定します。

`::sys <dirname 変数 パス>`

パスからディレクトリ名の部分を抜き出して変数に設定します。

`::sys <clear>`

画面をクリアします。

`::sys <DLIBPATH 変数>`

デカルト言語の使用するパスDLIBPATHを変数に表示します。

`::sys <mkpred 引数>`

引数を述語に変換します。

`::sys <writeln リスト>`

リストを出力した後、改行します。

`::sys <write リスト>`

`::sys <w リスト>`

リストを出力します。

`::sys <wnl>`

改行を出力します。

`::sys <wo 数値>`

数値を8進数で出力します。

`::sys <wx 数値>`

数値を16進数で出力します。

`::sys <wf 数値>`

数値を浮動小数点数として出力します。

::sys <wg 数値>

数値を浮動小数点数と最適な形式で出力します。

::sys <wtab>

タブを出力します。

::sys <fr 変数 文字列 幅>

文字列を幅で右寄せした結果を変数に設定します。

::sys <fl 変数 文字列 幅>

文字列を幅で左寄せした結果を変数に設定します。

::sys <isNil 引数>

::sys <isAtom 引数>

::sys <isList 引数>

::sys <isPred 引数>

::sys <isVar 引数>

::sys <isUndefVar 引数>

::sys <isFloat 引数>

::sys <isInteger 引数>

引数を判定して該当すればtrueを返します。該当しなければunknownを返します。

::sys <isTrue 述語>

::sys <isFalse 述語>

::sys <isUnknown 述語>

引数の述語の結果を判定し、該当すればtrueを返します。該当しなければunknownを返します。

::sys <max 変数 リスト>

リストの中の要素の最大の整数値を変数に設定する。

::sys <min 変数 リスト>

リストの中の要素の最小の整数値を変数に設定する。

::sys <maxf 変数 リスト>

リストの中の要素の最大の浮動小数点値を変数に設定する。

::sys <minf 変数 リスト>

リストの中の要素の最小の浮動小数点値を変数に設定する。

::sys <regex 正規表現パターン 文字列 前文字列 マッチ文字列 後文字列>

文字列に正規表現パターンを適用した結果をマッチ文字列に設定し、前後の文字列を前文字列と後文字列に設定します。
(Windows上では動作しません。)

::sys <sub 正規表現パターン 文字列 置換文字列 出力文字列>

文字列に正規表現パターンを適用して該当した部分を、置換文字列に置換えた結果を出力文字列に設定します。置換えは最初の1回だけ行われます。
(Windows上では動作しません。)

::sys <gsub 正規表現パターン 文字列 置換文字列 出力文字列>

文字列に正規表現パターンを適用して該当した部分を、置換文字列に置換えた結果を出力文字列に設定します。置換えは文字列のすべての該当部分に行われます。
(Windows上では動作しません。)

::sys <split 変数 文字列 [区切り文字]>

文字列を区切り文字で分けてリストにしたものを変数に設定します。区切り文字が指定されていない場合は、空白とタブで区切られます。

::sys <toupper 変数 文字列>

文字列を大文字にします。

::sys <tolower 変数 文字列>

文字列を小文字にします。

::sys <length 変数 リスト>

リストの長さを変数に設定します。

::sys <random 変数>

変数に乱数を設定します。

::sys <sin 変数 ラジアン>

::sys <cos 変数 ラジアン>

::sys <tan 変数 ラジアン>

三角関数

::sys <asin 変数 値>

::sys <acos 変数 値>

::sys <atan 変数 値>

逆三角関数

::sys <sinh 変数 ラジアン>

::sys <cosh 変数 ラジアン>

::sys <tanh 変数 ラジアン>

ハイパボリック三角関数

```
::sys <asinh 変数 値>  
::sys <acosh 変数 値>  
::sys <atanh 変数 値>
```

ハイパボリック逆三角関数

```
::sys <log 変数 値>  
::sys <log10 変数 値>  
::sys <exp 変数 値>  
::sys <pow 変数 値1 値2>
```

対数関数

```
::sys <sqrt 変数 値>
```

平方根

```
::sys <abs 変数 値>
```

絶対値

```
::sys <int 変数 値>
```

整数値

```
::sys <ceil 変数 値>
```

引き数より小さくない最小の整数値

```
::sys <floor 変数 値>
```

引き数を越えない最大の整数値

```
::sys <trunc 変数 値>
```

0 に近い方の整数値に丸める

```
::sys <car 変数 値>  
::sys <cdr 変数 値>
```

リストのcar, cdr

```
::sys <cons 変数 リスト1 リスト2>
```

リストの連結

```
::sys <code コード>
```

文字コードの設定。UTF8, EUCJP, SJISが指定できます。

```
::sys <char 変数 文字列>
```

文字列を文字ごとに分解してリストにして、変数に設定します。漢字のような多バイト文字も正しく一文字ごとに分解します。

::sys <byte 変数 文字列>

文字列をバイトごとに分解してリストにして変数に設定します。漢字のような多バイト文字もバイト単位に分解されます。

::sys <asciichar 変数 文字列>

::sys <utf8char 変数 文字列>

::sys <eucchar 変数 文字列>

::sys <sjischar 変数 文字列>

文字列を文字コードごとに分解してリストにして変数に設定します。

::sys <concat 変数 リスト>

文字のリストを合体させ文字列を合成して変数に設定します。

::sys <concatcode 変数 リスト>

文字コードのリストを合体させ文字列を合成して変数に設定します。

::sys <bitand 変数 数値1 数値2>

::sys <bitor 変数 数値1 数値2>

::sys <bitxor 変数 数値1 数値2>

::sys <bitnot 変数 数値1>

bit演算

::sys <shiftr 変数 数値 シフト数>

::sys <shiftr 変数 数値 シフト数>

整数値のビットシフト。
shiftrは左へ、shiftrは右へシフトさせます。

::sys <eq 引数1 引数2>

::sys <noteq 引数1 引数2>

::sys <is 引数1 引数2>

引数1と引数2の比較

::sys <getc 変数>

変数に 1 char 入力します。

::sys <putc 文字>

1char を出力します。

::sys <getline 変数 [述語...]>

1行入力して変数に設定します。述語が設定されている場合は変数に設定された文字列を入力として述語が実行されます。

::sys <syntax 文字列 述語...>

文字列を入力ファイルとして述語が実行されます。

::sys <tmpfile 変数>

テンポラリファイル名を変数に設定します。

::sys <openr ファイル名 述語...>

ファイル名のファイルを読み取り用にオープンして、述語を実行します。

::sys <openw ファイル名 述語...>

ファイル名のファイルを書き込み用にオープンして、述語を実行します。

::sys <openwp ファイル名 述語...>

ファイル名のファイルを追記書き込み用にオープンして、述語を実行します。

::sys <gettime 変数>

現在の時刻をマイクロ秒単位で変数に設定します。

::sys <time 変数>

実行中の述語の (user時間, sys時間, elapsed時間) のリストを変数に設定する。

::sys <date 変数>

日時を変数に設定します。

::sys <sleep 秒数>

秒数の間スリープします。

::sys <usleep マイクロ秒数>

マイクロ秒数の間スリープします。

::sys <pause>

Enterキーが押されるまで待ちます。

::sys <uname VAR>

システムの情報をVARに設定する。

::sys <countnode 変数>

使用しているノード数を変数に設定します。

::sys <gc>

ガーベージコレクタを起動します。

以上。